

Zusammenfassen der Arbeitsplätze von Nebenbetrieben / Dienststellen mit IW-Elan 2017

Zum Vorgehen:

Die "**normale Version**" von IW-Elan 2017 wird bei den Nebenbetrieben installiert. Im Gegensatz zum "normalen" Verfahren legen die Nebenbetriebe nun aber keinen Nebenbetriebs- sondern einen **Arbeitgeber-Datensatz** an. In diesem kann der Nebenbetrieb seine Daten (Anschrift, ggf. Verzeichnis und Werkstattaufträge) erfassen **sowie die eigenen Arbeitsplätze und Stellen (Spalten 1-3)** eintragen.

Die Nebenbetriebe exportieren dann aus IW-Elan 2017 eine *.rea-Datei und übermitteln diese an den zusammenfassenden Arbeitgeber (weitere Informationen finden Sie in der Datei "NB_Summierungsmodus_für_2017.pdf").

Bitte beachten Sie: Nebenbetriebe dürfen auf keinen Fall die elektronische Versandfunktion in Auswertung2 benutzen!

Mit der Spezialversion von IW-Elan 2017, die **nur Sie als zusammenfassender Arbeitgeber einsetzen**, können Sie diese *.rea-Datensätze als Nebenbetriebe importieren und so in die Gesamtanzeige einbeziehen. Wenn der "Summierungsmodus" eingeschaltet ist, werden die von den Nebenbetrieben eingetragenen Arbeitsplätze summiert.

Die einzelnen Schritte:


1. Bitte nutzen Sie nur die spezielle Version von IW-Elan 2017, die Sie erhalten haben: die Datei heißt IW_ElanSumm2017.jar. Nur mit dieser Version ist die Summierung möglich.
2. Legen Sie wie gewohnt, bei deaktiviertem Summierungsmodus, den Arbeitgeber-Datensatz für den Hauptbetrieb an bzw. übernehmen Sie die Arbeitgeber-Daten aus dem Vorjahr. **Der Summierungsmodus muss dabei in REHADAT-Elan 2016 und IW-Elan 2017 ausgeschaltet sein.**

Bitte gehen Sie bei der **Datenübernahme** folgendermaßen vor:
Datenübernahme starten > Auswählen, welcher Arbeitgeber-Datensatz übernommen werden soll. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht die derzeit zugeordneten Nebenbetriebe übernehmen, klicken sie bitte daher **nicht** das entsprechende Kontrollkästchen bei der Liste an. Nach der Datenübernahme aktualisieren Sie bitte die Arbeitsplatzzahlen des Arbeitgebers für das Anzeigegjahr 2017.



Bei der **manuellen Eingabe** des Arbeitgeber-Datensatzes tragen Sie bitte in die Maske "Arbeitsplätze" nur die Arbeitsplätze des Hauptbetriebes des Arbeitgebers ein!

3. Legen Sie die von den Nebenbetrieben gelieferten *.rea-Datensätze in das Unterverzeichnis importExport von elan2017 in Ihrem Benutzerverzeichnis. In diesem Verzeichnis dürfen keine weiteren Datensätze liegen.

- Rufen Sie das Menü "Extras" auf und schalten Sie den "Summierungsmodus" durch Klicken auf den Text ein (es erscheint ein Häkchen, wenn die Funktion aktiviert ist).



- Rufen Sie danach über den Menüpunkt "Nebenbetrieb" die "Import"-Funktion auf. Die Dateiauswahl erscheint. Ändern Sie den Dateityp im unteren Auswahlmenü von "Nebenbetrieb (*.reb)" auf "Arbeitgeber (*.rea)". Nun sehen Sie eine Liste der im Unterverzeichnis vorhandenen *.rea-Dateien.



6. Markieren Sie eine Datei, die importiert werden soll, oder setzen Sie bei "Alle Arbeitgeber als Nebenbetriebe importieren" den Haken. Es können nur Betriebsnummern importiert werden, die noch nicht im System vorhanden sind!

Nebenbetrieb Import

Import von Verzeichnissen und ggf. Werkstattaufträgen von Nebenbetrieben / Dienststellen, die in einer anderen **IW-Elan**-Installation eingegeben und dort exportiert wurden.

(Dateiname: _ [Betriebsnummer].reb)

Durch den Import werden die Verzeichnisse und WfbM-Aufträge in die „Gesamtanzeige“ des geöffneten Arbeitgebers einbezogen und in der

Dateiname:

Dateityp: Arbeitgeber (*.rea)

Alle Arbeitgeber als Nebenbetriebe importieren

Alle Nebenbetriebe importieren

Abbrechen Ok (Importieren)

7. Starten Sie den Import durch Klick auf den Button "Ok (Importieren)". Die *.rea-Dateien werden in IW-Elan 2017 importiert. Da der Summierungsmodus aktiv ist, werden nun nicht nur die Verzeichnisse und Werkstattaufträge, sondern **auch die Arbeitsplätze** zu den Arbeitsplätzen des Hauptbetriebs **addiert** (auch wenn eine anders lautende Meldung erscheint).

Die Arbeitsplatz-Maske im Summierungsmodus:

Die Maske der Arbeitsplätze im Summierungsmodus erscheint beim zusammenfassenden Arbeitgeber unverändert. Dass die Summierung eingeschaltet ist, können Sie daran erkennen, dass unter der Jahressumme "Summierung an" steht. Angezeigt wird nun das Ergebnis der Addition der Arbeitsplätze des Arbeitgebers und der als Nebenbetriebe importierten *.rea-Datensätze der Nebenbetriebe/Dienststellen.

Arbeitgeber Nebenbetrieb Seitenansicht/Druck Optionen Extras Hilfe				
Arbeitgeber Arbeitsplätze \ Verzeichnis \ Wfb-Aufträge \ Auswertung1 \ Auswertung2 \				
Monat	Arbeitsplätze und Stellen nach §§ 156 Abs. 1-3 ff SGB IX			
	Insgesamt	darunter (Sp. 1) Stellen von Auszubildenden	darunter (Sp. 1) Stellen nach § 156 Abs. 2 und 3 SGB IX Referendare	Spalte 1 abzüglich Spalte 2 und 3
	1	2	3	4
Januar	100	5	3	92
Februar	100	5	3	92
März	100	5	3	92
April	100	5	3	92
Mai	100	5	3	92
Juni	100	5	3	92
Juli	100	5	3	92
August	100	5	3	92
September	100	5	3	92
Oktober	100	5	3	92
November	100	5	3	92
Dezember	100	5	3	92
Jahresdurchschnittliche Arbeitsplatzzahl:	92,00			1104

Wenn Sie in einen der Monate klicken, öffnet sich ein Fenster. Hier wird angezeigt, wie sich die Summe der Arbeitsplätze zusammensetzt. Die Arbeitsplätze der Nebenbetriebe können Sie sich hier nur ansehen, nicht bearbeiten. Die Arbeitsplätze des Hauptbetriebs (Spalte 1, 2 und 3) können Sie verändern, aber ändern Sie diese bitte nur bei ausgeschaltetem Summierungsmodus. Die Gesamtsumme pro Monat darf nicht größer als 999.999 werden!

mai	825	55	35	734
Juni	825	56	35	734
Juli	825	Insgesamt(Spalte 1)		734
August	100	Hauptbetrieb		745
September	150	00000005	Test	745
Oktober	200	00000011	Test	745
November	75	00000022	Test	745
Dezember	300	89389892	Test	745
jahresdurchschnitt				8863
<input type="radio"/> unter 20				summe
<input type="radio"/> weniger als 40				nierung an

Wenn Sie einen Nebenbetrieb, den Sie im Summierungsmodus importiert haben, löschen, werden automatisch auch dessen Arbeitsplätze sowie seine anrechenbaren Mitarbeiter und Werkstattaufträge aus der Gesamtanzeige abgezogen.

Der Summierungsmodus kann auch wieder ausgeschaltet werden. Nehmen Sie dazu das Häkchen im Menü "Extras" weg. Dann sehen Sie nur noch die Arbeitsplätze des Hauptbetriebes.

Bitte beachten Sie, dass die Verzeichnisse und die Werkstattaufträge der Nebenbetriebe in diesem Fall in die Auswertungen einbezogen bleiben. Achten Sie unbedingt darauf, vor Abgabe der Anzeige den Summierungsmodus wieder einzuschalten oder die Arbeitsplätze manuell auf die Gesamtarbeitgeber-Werte zu setzen!