


Vom Nebenbetrieb zum „Arbeitgeber“

Nebenbetriebe/Dienststellen, deren zusammenfassende Stelle bisher mit der Normal-Version von IW-Elan gearbeitet hat, haben *.reb-Dateien an diese geliefert.

Damit die Nebenstellen die Aufstellung der Arbeitsplätze nun mitliefern können, müssen sie sich jetzt als Arbeitgeber in IW-Elan anlegen!


Wenn der Betrieb bereits als Nebenbetrieb in der Software angelegt ist (z. B. durch Datenübernahme aus dem Vorjahr oder manuelle Eingabe) und viele Datensätze im Verzeichnis bzw. den WfB-Aufträgen stehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Nebenbetrieb im Programm und wählen Sie im Menü „Nebenbetrieb“ den Punkt „Export(reb)“ aus.




Die Datei wird standardmäßig im Unterordner „importExport“ des Arbeitsverzeichnisses abgelegt. Klicken Sie auf *Exportieren*. Es wird bestätigt, dass die Datei erzeugt wurde. Um das Export-Fenster zu schließen, klicken Sie auf *Abbrechen*.

2. Nun löschen Sie bitte den betreffenden Nebenbetrieb. (Menü „Nebenbetrieb“ > „Löschen“).
3. Im Menü „Arbeitgeber“ > „Neu“ öffnen Sie eine neue Arbeitgebermaske. Wählen Sie dann „Arbeitgeber“ > „Import(IW-Elan Dateien)“ > „Arbeitgeber ohne Nebenbetriebe (rea)“.




4. In dem sich öffnenden Import-Fenster ändern Sie den Dateityp auf *Betrieb (*.reb)*.



Wählen Sie nun die *.reb-Datei des Nebenbetriebes aus, den Sie zuvor gelöscht haben und importieren diesen.

5. Den Hinweis bestätigen Sie mit *OK*.



6. Nach dem Import klicken Sie auf *Fertig*. Jetzt haben Sie den vorherigen Nebenbetrieb als Arbeitgeber im Programm und müssen in der Registerkarte *Arbeitsplätze* noch die Tabelle ausfüllen.
7. Wenn alle Daten aktualisiert und kontrolliert wurden, können Sie unter „*Arbeitgeber*“ > „*Export(IW-Elan Dateien)*“ > „*Arbeitgeber ohne Nebenbetriebe (rea)*“ eine *.rea-Datei erzeugen, die Sie dann an die zusammenfassende Stelle übermitteln.